

Thunderbird 2 (設定済み内容確認)

Thunderbird 2 設定手順


1. Thunderbird を起動します。



2. Thunderbird 2.0 のメニューバーの「ツール」をクリックし、「アカウント設定」をクリックします。




3. 左の一覧から「サーバー設定」をクリックし、下記各項目を確認致します。




サーバー名: 「受信(POP)サーバー名」を入力します。
ポート: 「110」を入力します。
ユーザー名: 「メールアドレス」を入力します。
※「@」以降も全て入力します。

4. 左の一覧から「送信(SMTP)サーバー」を選択します。

送信サーバーの一覧の中から設定されている送信サーバー名を選択し、「編集」をクリックします。



5. SMTP サーバーの設定画面が表示されますので、各項目を確認します。



サーバー名: 「送信(SMTP)サーバー名」を入力します。
ポート番号: 「587」を入力します。
ユーザー名: メールアドレスを入力します。
※「@」以降も全て入力します。
保護された接続を使用する: 「いいえ」を選択します。

6.設定完了後[OK]をクリックし全ての設定を完了します。

▼ サーバ設定
コピーと特別なフォルダ
編集とアドレス入力
ディスク領域
迷惑メール
開封確認
セキュリティ
▼ ローカルフォルダ
ディスク領域
迷惑メール
送信 (SMTP) サーバ

アカウントを複数お持ちの場合でも、設定が必要な送信 (SMTP) サーバは 1 つだけです。メッセージ送信に使用するサーバ名を入力してください。

@ ***(デフォルト)	追加...
	編集...
	削除
	デフォルトに設定

説明: <指定なし>
サーバ名: smtpauth.eonet.ne.jp
ポート: 587
ユーザー名: eouser@iris.eonet.ne.jp
保護された送付: 無し

アカウントを追加...
デフォルトアカウントに設定
アカウントを削除

キャンセル **OK**

発行元: 株式会社イージェーワークス

発効日: 2012年8月6日 rev1

本マニュアルに記載されている内容の著作権は、

原則として株式会社イージェーワークスに帰属します。

著作権法により、当社に無断で転用、複製等することを禁じます。