Mail3 (新規設定)



4.[受信メールのセキュリティ]の画面が表示されます。下記のように 設定し、[続ける]をクリックします。



※SSLを使用:チェックを付けません。

5.[送信用メールサーバ]の画面が表示されます。下記のように設定 し、[続ける]をクリックします。



※説明:任意の名前を入力します。

- ※送信用メールサーバ:アカウント登録証記載の SMTP サーバ名を入力 します。
- ※このサーバのみを使用:チェックを付けます。

※認証を使用チェックを付けます。

※ユーザー名:メールアドレスを入力します。

※パスワード:メールパスワードを入力します。



10.[詳細]の画面が表示されますので、下記のように設定して[OK] をクリックします。	12.変更内容を保存するか確認のメッセージが表示されますので、 [保存]をクリックします。
	○ ○ ● アカウント
説明 サーバ名 使用しているアカウント 任意の名前 SMTPサーバ名 メールアドレス	0 RSS 2 A 2 A 一般 アカウンド RSS 迷惑メール フォンドとカラー 表示 作成 第名 ルール
	アカ: POP アカウントの変更内容をしますか?
	@ 保存しないと、変更内容は失われます。
	氏名: 任意の名前
サーバのポート: 587 📃 SSL(Secure Sockets Layer)を使用	受信用メールサーバ: FOFリーバ名
認証: パスワード	パスワード:メールパスワード
ユーザ名: メールアドレス	
パスワード:メールパスワード	SSTARKメールサーバ (SMTP) - バス
(?) (#+>>th) OK	
※サーバのポート: 587 と入力します。	*- (?)
11 「アカウント]の画面に豆ります、クローブポックスをクリック」、 Mail	19 \\ 노고ᇌ수나ㅎフ고+
の環境設定の画面を閉じます。	13.以上で設定は元」です。
⑦ ⑦ アカウント	
T @ RSS 🚔 📣 🔜 📈 👉 🕅	
ー般 アカウント RSS 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール	
アカウント アカウント情報 メールボックスの特性 詳細	
POP アカウントの種類: POP	
勝思・任音示々並	
メールアドレス:メールアドレス	
氏名:任意の名前	
受信用メールサーバ: POPサーバ名	
ユーザ名: メールアドレス	
パスワード:メールパスワード	
送信用メールサーバ (SMTP): SMTPサーバ名	
☑ このサーバのみを使用	
•-	
	発行元:株式会社イージェーワークス
	発効日:2012年6月29日 rev2
	本マニュアルに記載されている内容の著作権は、
	原則として株式会社イージェーワークスに帰属します。
	著作権法により、当社に無断で転用、複制等することを替じます。
	コロゴゴモルにのフ、コゴエにボロして私用、阪衣守りるしして示しより。